

Einrichtung eines E-Mail Kontos für iPhone / iPad (iOS)

Voraussetzung für die Einrichtung einer E-Mail-Adresse für iPhone / iPad (iOS) ist die Erstellung einer E-Mail-Adresse und eines Postfachs im Confixx-Adminbereich. Hilfe dazu erhalten Sie in diesem FAQ Beitrag: [Wie erstelle ich eine E-Mail-Adresse / Postfach?](#)

Sie sollten folgende Angaben für die Einrichtung bereit halten:

E-Mail-Adresse:

Benutzername:

Passwort:

Posteingangsserver/Postausgangsserver:

Der Benutzername ist der Name des Postfachs (Schema: webXXXpX) und wird Ihnen nach der Einrichtung im Confixx-Adminbereich zusammen mit dem Passwort angezeigt.

Der Name von **Posteingangsserver** und **Postausgangsserver** ist immer gleichlautend und zu finden in Ihrem Kundencenter in der **Tarifübersicht** unter **Server-Info**, das Schema ist **alfa30XX.alfahosting-server.de**. Auf der rechten Seite ist der Punkt **Server-Info** noch einmal veranschaulicht, am unteren Ende dieses Punktes finden sich die Serverangaben.

Ihr Tarif

Zugänge Vertrag Domains & SSL Server-Info Homepagebaukasten Software AlfaDrive Experten-Einstellungen

 [Allgemeine Informationen](#)  [Administrations Links](#)

 **E-Mail Informationen**


Angaben zu SMTP:
Ports: TLS über Port 25 - SSL über Port 465
SMTP-Alternativport: über Port 587

Angaben zu POP3:
Ports: TLS über Port 110 - SSL über Port 995
Posteingangsserver: alfa30.alfahosting-server.de
Postausgangsserver: alfa30.alfahosting-server.de


Angaben zu IMAP:
Ports: TLS über Port 143 - SSL über Port 993
Posteingangsserver: alfa30.alfahosting-server.de
Postausgangsserver: alfa30.alfahosting-server.de

Wichtiger Hinweis:

Die Abbildungen können sich je nach Betriebssystem bzw. Version unterscheiden und von dieser Anleitung abweichen. In diesem Fall nutzen Sie bitte die Hilfe-Funktion direkt in der Software.



In den Einstellungen finden Sie den Punkt **Mail, Kontakte, Kalender** und wählen dort **Account hinzufügen**. Es wird Ihnen nun eine Liste angezeigt, bitte wählen Sie hier **Andere**.



Klicken Sie auf **Mail-Account hinzufügen**, anschließend können Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail Adresse, das Kennwort und eine frei wählbare Bezeichnung für den Account eingeben. Im nächsten Schritt wählen Sie **IMAP**.



Nun können die Angaben für **Server für eintreffende E-Mails** und **Server für ausgehende E-Mails** eingetragen werden. Der Hostname ist hier jeweils der Gleiche, wie auf Seite 1 beschrieben nach dem Schema `alfa30xx.alfahosting-server.de` in Ihrem Kundencenter zu finden. Sie sichern nun diese Einstellungen und können den erstellten Account zum Abrufen und Versenden von E-Mails nutzen.